

# GUIDE D'UTILISATION BUREAU À DISTANCE SECONDAIRE 2 POUR LINUX

UBUNTU 11.04 ET ULTÉRIEUR / DEBIAN 7.0 ET ULTÉRIEUR

Ukzmaili Ylber (YUK)

07.04.2020 13:35:00



## Table des matières

Installation de Remmina .....	2
Configuration de Remmina .....	2
Utilisation .....	4



## Installation de Remmina

Avant d'installer Remmina, assurez-vous de n'avoir aucune version de Remmina de préinstallé.

Pour commencer, il faut installer la version la plus récente de **Remmina** depuis le **dépôt officiel** de Remmina. Il va falloir donc rajouter ce dépôt dans la liste des dépôts Ubuntu.

Pour ce faire, à l'aide d'un **Terminal**, il faut écrire la commande :

```
sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
```

Ensuite, il faut mettre à jour la liste des dépôts avec la commande :

```
sudo apt update
```

Une fois terminé, on installe Remmina avec la commande :

```
sudo apt-get install remmina remmina-plugin-rdp
```

Pour pouvoir utiliser le bureau à distance, il faut encore écrire ces 2 commandes :

```
sudo apt install snapd
```

Et :

```
sudo snap install remmina --edge
```

Pour finir l'installation de Remmina, exécutez les commandes suivantes :

```
sudo snap connect remmina:avahi-observe :avahi-observe
```


```
sudo snap connect remmina:cups-control :cups-control
```

```
sudo snap connect remmina:mount-observe :mount-observe
```

```
sudo snap connect remmina:password-manager-service :password-manager-service
```

Redémarrez votre ordinateur pour terminer l'installation.

## Configuration de Remmina

Une fois l'ordinateur redémarré, lancez **Remmina** et cliquez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche de la fenêtre afin de créer un profil de connexion pour le bureau à distance.

Nom :

« Ce que vous voulez »

Protocole :

RDP - Remote Desktop Protocol

<b>Profil</b>	
Nom	CIFOM
Groupe	
Protocole	<input checked="" type="radio"/> RDP — Remote Desktop Protocol
Précommande	command %h %u %t %U %p %g -option
Post-commande	/path/to/command -opt1 arg %h %u %t -opt2 %U %p %g



Onglet **Basique** :

Serveur : **s2rdselev.rpn.ch**  
Nom d'utilisateur : **Votre nom d'utilisateur S2**  
Mot de passe : **Votre mot de passe S2**  
Domaine : **s2**

Basique	Avancé	Tunnel SSH
Serveur	s2rdselev.rpn.ch	
Nom d'utilisateur	ukzmailiy	
Mot de passe de l'utilisateur	*****	
Domaine	s2	
Définitions d'affichage	<input type="radio"/> Utiliser la taille de fenêtre initiale <input checked="" type="radio"/> Utiliser la définition d'affichage du client	

Onglet **Avancé** :

Qualité : **Moyenne**  
Son : **Distant**  
Sécurité : **Négociateur**  
Type passerelle : **http**  
Passerelle RDP : **rdg.rpn.ch**  
Nom d'utilisateur : **Votre nom d'utilisateur S2**  
Mot de passe : **Votre mot de passe S2**  
Domaine : **s2**

Basique	Avancé	Tunnel SSH
Qualité	Moyenne	
Son	Distant	
Sécurité	Négociateur	
Type de transport de la passerelle	http	
Passerelle RDP	rdg.rpn.ch	
Nom d'utilisateur sur la passerelle RDP	ukzmailiy	
Mot de passe sur la passerelle RDP	*****	
Domaine de la passerelle RDP	s2	


Cochez les cases **Partager les imprimantes** et **Ignorer le certificat**, puis cliquez sur **Enregistrer et se connecter**.

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Partager les imprimantes                | <input type="checkbox"/> Partager les ports série                       |
| <input type="checkbox"/> Ports série en mode permissif                      | <input type="checkbox"/> Partager les ports parallèles                  |
| <input type="checkbox"/> Partager la carte à puce                           | <input type="checkbox"/> Rediriger le microphone local                  |
| <input type="checkbox"/> Désactiver la synchro du presse-papiers            | <input checked="" type="checkbox"/> Ignorer le certificat               |
| <input type="checkbox"/> Désactiver l'enregistrement des mots de passe      | <input type="checkbox"/> Attacher à la console (Windows 2003 / 2003 R2) |
| <input type="checkbox"/> Désactiver le mode fast-path                       | <input type="checkbox"/> Détection du serveur par la passerelle RDP     |
| <input type="checkbox"/> Prendre en charge les serveurs mandataires (proxy) | <input type="checkbox"/> Désactiver la reconnexion automatique          |
| <input type="checkbox"/> Assouplir les vérifications des ordres             | <input type="checkbox"/> Cache des glyphes                              |

Annuler	Définir par défaut	Enregistrer	Connexion	Enregistrer et se connecter
---------	--------------------	-------------	-----------	-----------------------------




## Utilisation

Ouvrez la liste des applications en cliquant sur le bouton suivant en bas à gauche de l'écran .

Ouvrez ensuite l'application **Remmina** .

Cliquez deux fois sur le profil précédemment configuré afin de lancer la connexion !

Nom	Groupe	Serveur
 CIFOM		s2rdselev.rpn.ch

### Notes importantes :

Comment quitter le bureau à distance ?

- Afin de libérer les ressources du serveur, il est nécessaire de fermer sa session sur le bureau à distance une fois son travail terminé. Pour cela, cliquer sur le bouton Se déconnecter de la barre des tâches.

